

Configurazione di IncrediMail per Windows


Avvia IncrediMail. Se lo hai appena installato, ti apparirà un Wizard per configurare la casella di posta: salta le istruzioni relative alle prime due figure qui sotto. Se non comparisse, o se hai altre caselle configurate, segui la procedura dall'inizio. Nella finestra clicca sul menu "**Strumenti**", poi su "**Account...**". (figura sotto)



Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante "**Aggiungi**". (figura sotto)



Nella finestra "**Impostazioni di account**", clicca sul pulsante "**Successivo >>**".
Si apre la finestra "**Nome e indirizzo e-mail**" (figura sotto). Nel campo "**Il tuo nome**" scrivi il tuo nome o ciò che preferisci: l'impostazione determina il nome che vedranno i destinatari delle tue mail. Nel campo "**Indirizzo e-mail**" [blu] scrivi l'indirizzo della tua casella di posta. Clicca "**Successivo >>**".



Nome ed indirizzo e-mail

Inserisci il tuo nome nel modo in cui vorresti che apparisse nelle e-mail che invii.

Il tuo nome:
Per esempio: Bart Simpson

Inserisci il tuo indirizzo e-mail. Il tuo indirizzo e-mail e l'indirizzo che altre persone usano per inviarti dei messaggi e-mail.

Indirizzo e-mail:
Per esempio: paul@isp.com

< Indietro Successivo > Annulla

Si apre la finestra "**Server di posta in entrata e uscita**". Controlla che nel primo campo compaia "**POP3**". Nel campo "**Server della posta in entrata:**" [verde] scrivi mail.tuodominio.ext oppure pop3.tol.it. Nel campo "**Server della posta in uscita:**" [viola] scrivi il nome del server SMTP del tuo provider. Clicca "**Successivo >>**". (figura sotto)



Server di posta in entrata e in uscita

Il server di posta in entrata è:

Digita il nome del server di posta (POP3) in entrata.

Server della posta in entrata:
?

Digita il nome del server di posta in uscita (SMTP).

Server della posta in uscita:
?

< Indietro Successivo > Annulla

Nella finestra che si apre, nel campo "**Nome utente**" [rosso] scrivi il tuo username (comprensivo del dominio come in figura sotto). Nel campo "**Password**" scrivi la tua password. Clicca sul pulsante "**Termina**". (figura sotto)



Nome utente e Password


Inserisci il nome dell'utente e la password fornita dal tuo Internet Service Provider (ISP)

Nome utente: ⓘ
Se il tuo indirizzo e-mail è "barts@yourisp.com", probabilmente il tuo nome dell'utente è barts.

Password: ⓘ
[Avete dimenticato la password? Cliccate qui](#)

< Indietro Termina Annulla

Nella finestra successiva, "**Congratulazioni**" clicca "**OK**". Nella finestra che appare, cliccando su "**Proprietà**" puoi modificare i dati appena inseriti. Per terminare la procedura e usare la casella, clicca invece sul pulsante "**Chiudi**".



Seleziona gli account che desideri includere ricevendo e-mail.
Usa i pulsanti 'Sposta su' e 'Sposta giù' per cambiare l'ordine di ricezione.

Account	Indirizzo e-mail
<input checked="" type="checkbox"/> [] (default)	[]

Aggiungi
Rimuovi
Proprietà
Default

Sposta su Sposta giù

Chiudi