

## **Configurazione di Mozilla Thunderbird per Windows**

Se hai appena installato Thunderbird, compare la procedura di "**Importazione guidata**" per importare impostazioni (account), posta e rubrica, da altri programmi. Puoi selezionare il programma nel quale hai già configurato la casella di Libero: poi clicca su "**Avanti >**" e segui la procedura. (figura sotto)

**Importa Impostazioni e Cartelle di posta da**



Importa opzioni, impostazioni account, rubrica e altri dati da:

- Outlook Express
- Outlook
- Eudora
- Non importare nulla

< Indietro   Avanti >   Annulla

Se hai scelto l'opzione "**Non importare nulla**", compare la finestra "**Configurazione nuovo account**". Scegli "**Account di posta**" e clicca "**Avanti >**". (figura sotto)

**Configurazione nuovo account**

Per poter ricevere i messaggi, è necessario configurare gli account di posta e dei gruppi di discussione.

Questa autocomposizione raccoglierà le informazioni necessarie alla creazione di un account di posta o per i gruppi di discussione. Se non si fosse a conoscenza di alcune delle informazioni richieste contattare il proprio amministratore di sistema o il fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di account da configurare:

- Account di posta
- RSS News & Blogs
- Account gruppi di discussione

< Indietro   Avanti >   Annulla

Nella finestra "**Identità**", nel campo "**Nome**" scrivi il tuo nome o ciò che preferisci: l'impostazione determina il nome che vedranno i destinatari delle tue mail. Nel campo "**Indirizzo email**" scrivi il tuo indirizzo di posta [blu]. Clicca su "**Avanti >**". (figura sotto)

**Identità**

Ogni account ha una propria identità, cioè l'insieme di informazioni che permettono al destinatario di identificare il mittente.

Inserire il nome che apparirà nel campo "Da:" dei propri messaggi in uscita (ad esempio, "Mario Rossi").

Nome:

Inserire il proprio indirizzo email. Questo è l'indirizzo che gli altri utilizzeranno per spedirci messaggi di posta elettronica (ad esempio, "utente@esempio.net").

Indirizzo email:

< Indietro   Avanti >   Annulla

Nella finestra successiva, scegli l'opzione "**POP**".

Nel campo "**Server posta in arrivo (POP3)**" [verde] scrivi mail.tuodominio.ext oppure pop3.tol.it. Lascia selezionata l'opzione "**Usa Posta in arrivo globale**".

Nel campo "**Server posta in uscita (SMTP)**" [viola] scrivi il nome del server SMTP del tuo provider. Clicca "**Avanti>**". (figura sotto)

#### Informazioni sul server

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.

POP  IMAP

Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.esempio.it)

Server in ingresso:

Togliere la spunta per conservare la posta di questo account in una cartella separata. Questo sposterà l'account al primo livello. In caso contrario farà parte della cartella 'Posta in arrivo' globale delle Cartelle locali.

Usa 'Posta in arrivo' globale (posta nelle 'Cartelle Locali')

Inserire il nome del server in uscita (SMTP) (ad esempio, "smtp.esempio.it").

Server in uscita:

< Indietro   Avanti >   Annulla

Nella finestra successiva, in entrambi i campi "**Nome utente...**" scrivi il tuo username [rosso]. Se il server di posta in uscita del tuo provider richiede autenticazione inserisci il relativo username [arancio]. Poi clicca "**Avanti>>**". (figura sotto)

#### Nomi utente

Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")

Nome utente posta in entrata:

Inserire il nome utente per la posta in uscita comunicato dal proprio fornitore di posta (generalmente uguale a quello per la posta in entrata)

Nome utente in uscita:

< Indietro   Avanti >   Annulla

Nella finestra "**Nome account**" trovi scritto il nome per questo account: puoi lasciarlo o cambiarlo. (figura sotto)

#### Nome account

Inserire un nome per questo account (ad esempio, "Lavoro", "Casa", oppure "Account gruppi discussione").

Nome account:

< Indietro   Avanti >   Annulla

Nella finestra successiva, puoi controllare i dati. Clicca su "**Fine**" per concludere la procedura guidata. (figura sotto)

#### Congratulazioni!

Verificare la correttezza delle informazioni inserite.

Nome account:	<input type="text"/>
Indirizzo email:	<input type="text"/>
Nome utente posta in entrata:	<input type="text"/>
Nome server in ingresso:	<input type="text"/>
Tipo server in ingresso:	POP3
Nome utente in uscita:	<input type="text"/>
Nome server in uscita (SMTP):	<input type="text"/>

Scarica subito i messaggi

Premere Fine per salvare queste impostazioni ed uscire dall'autocomposizione dell'account.

< Indietro   Fine   Annulla

Nella finestra che appare, scrivi la tua password; poi seleziona "**Usare gestione password...**", quindi clicca "**OK**" (figura sotto). Nella successiva finestra di avviso, clicca "**OK**".

? Inserire la password per tizio.caio@libero.it su popmail.libero.it:

\*\*\*\*\*

Usare gestione password per memorizzare questa password.

OK   Annulla

(Se compare l'avviso "**Vuoi usare Mozilla Thunderbird come applicazione di posta predefinita**" puoi scegliere se usare Thunderbird invece del client che usavi in precedenza).